

添加规则

报警规则链简介


1. 筛选: 使用配置条件过滤传入消息




1. 属性: 向消息元数据中添加附加消息




2. 变换: 更改消息有效载荷和元数据



3. 动作: 执行特别动作



4. 外部:与外部系统交互



5. 规则链:将传入消息转发到指定的规则链




创建报警规则

1. 创建新规则链,取名为: Create & Clear Alarms

添加规则	•	×
名称 * Create & Clear Ala	arms	
□ 调试模式		
描述		
添加	取消	


1. 添加Filter Script节点并将其连接到Input节点,其关系类型为Success。 以温度为例: 当温度在-40摄氏度以下,80摄氏度以上,进行报警,否则清除报 警。



2. 添加Create alarm


Create alarm节点将其连接到Filter Script节点,关系类型为True。如果发布的温度不在预期范围(过滤器脚本节点返回True),

此节点将为消息发起者(即恒温器主页)加载最新的警报和已配置的警报类型。




3. 清除警报


添加Clear Alarm节点并将其连接到Filter Script节点,关系类型为False。 此节点使用已配置的消息发起器温控器主页警报类型加载最新警报, 如果已发布温度在预期范围内,则清除警报(脚本节点返回False)。



报警规则链如下:



报警发送邮件规则链图如下:




注:报警规则JSON链接: https://thingsboard.io/docs/user-guide/rule-engine-2-0/tutorials/resources/create___clear_alarms.json

报警并发送邮件JSON链接: https://thingsboard.io/docs/user-guide/rule-engine-2-0/tutorials/resources/create clear alarm send email.json

根规则链

修改根规则链,创建节点rule chain,将遥测转发到导入的规则链。



如此,即可在设备中查看报警信息,在仪表盘中添加报警仪表盘。

